

Produktinformation

Exporit® 200 Universal Geschirr-Reinigerpulver

Anwendungsbereiche:

Exporit® 200 Universal Geschirr-Reinigerpulver ist ein Reinigungsmittel für Gewerbespülmaschinen Porzellan-, Edelstahl-, Aluminium- und Kunststoffgeschirr sowie -bestecke. Es ist zur Anwendung sowohl mit weichem als auch mit hartem Wasser geeignet.

Dosierung:

Exporit® 200 wird wie folgt dosiert:

Wasserhärtebereich	° deutscher Wasserhärte	Exporit® 200 g / L Wasser
1 weich	0 – 8,4	1 – 2
2 mittel	8,4 – 14	2 – 3
3 hart	über 14	3 – 5

Die erforderliche Menge Exporit® 200 wird mit einer Dosierhilfe (Becher mit Griff, Löffel) in den Waschtank oder in die Dosiervorrichtung der Spülmaschine gegeben. Nach Entnahme die Verpackung sofort luftdicht verschließen. Während des Spülens muss ggf. – je nach Wasserzulauf und Verschmutzung – nachdosiert werden.

Eigenschaften:

Exporit® 200 Universal Geschirr-Reinigerpulver spült schaumfrei und wirkt darüber hinaus bleichend. Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate (Stärke) werden gründlich gelöst.

Physikalisch-Chemische Daten:

Aussehen: weißes Pulver
pH-Wert 1%ig: ca. pH 12
Schüttgewicht: ca. 1000 kg/m³

Hinweis auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge:

Gefahr!

Enthält Dinatriummetasilikat-5Hydrat, Troclosenatrium, dihydrat.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

Inhaltsstoffe:

15% – < 30% Phosphate, unter 5% nichtionische Tenside, unter 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis

Produktinformation

Exporit® 200

Universal Geschirr-Reinigerpulver

Artikel-Nr. Gebindegröße:

2230000	10 kg Eimer
2230200	25 kg Eimer (Hobbock)

Zusätzliche Hinweise:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inkl. Leitungen und Ansaugschläuche mit Frischwasser durchspülen.
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig.
Lagerung: kein direktes Sonnenlicht, frostfrei, kühl bis 30°C.
- Nie mit anderen Produkten mischen!
- Nicht in andere, nicht dafür vorgesehene Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, aber kein Qualitätsmangel.
- Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist das Produkt für das gewerbliche Geschirrspülen einsetzbar und für die Verwendung im Lebensmittelbereich geeignet.

Die Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und unserem Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit bzw. entsprechende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollte der Verwender die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Produkt immer an unauffälliger Stelle prüfen. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Datenblätter für dieses Produkt ihre Gültigkeit.